DokoDoko かんたんスタートガイド

2026-10-06版 ｜ 会場の Windows PC で使用 ｜ インターネット不要 ｜ 詳しくは TOP 下部の「使い方」か左メニュー「そのほか → 使い方」

はじめて使うとき（1 回だけ）

☐ **0. zip を展開してライセンスを置く** — ダウンロードした zip を右クリック →［プロパティ］→「**許可する**」にチェック → OK（Windows の確認がまとめて出なくなる）。zip を右クリック →［**すべて展開**］し、中の「DokoDoko」フォルダを好きな場所へ（Program Files は避ける。zip の中からは起動できない）。メールの `license.json` を**デスクトップかダウンロード**に保存（メモ帳で保存し直さない）。下の 1. の起動で自動で取り込まれる。「発行元を確認できませんでした」は［実行］、「PC が保護されました」は［詳細情報］→［実行］

準備の確認表（本番前に上から順に）

☐ **1. 起動する** — `DokoDoko起動.bat` をダブルクリック（英語の案内なら `Start_DokoDoko.bat`）。黒いウィンドウが最小化され、ブラウザに **TOP 画面**が開く（開かなければ黒いウィンドウの `http://localhost:xxxx/` を入力）。初回はファイアウォールを「アクセスを許可する」


☐ **2. ゲームを選ぶ** — TOP のカード **アタリ当て**（景品 1 つ、どこに入ったかを当てる）または **プレゼント争奪**（景品 3 つ、選んだカバーの景品がもらえる）の **「今日はこっち →」** を押す。左にメニューが出て「本番」が開く

☐ **3. 出力の URL を写す** — 左メニュー **出力設定** → **URL（出力・操作画面）**。使う出力（例: LED メイン）の行の **「URL コピー」** を押す（ボタンは行ごと。その行の URL がコピーされる）。同じ PC なら `localhost` の行、別 PC なら LAN アドレスの行（複数あれば映す PC と同じネットワークのもの）。ポート番号は画面の値を使う

☐ **4. 会場に映す** — 全画面ブラウザなら Chrome / Edge で開いて `F11`。OBS なら「ブラウザ」ソースに URL を入れ、幅・高さを出力設定と同じ、FPS カスタム 60、「表示されていないときにソースをシャットダウン」と「シーンがアクティブになったときにブラウザを更新」を OFF（画面の「OBS に取り込むときの設定」と同じ）

☐ **5. 見た目を反映する** — 左メニュー **本番** → **テンプレート**を選び **「テンプレートを反映」**（状態「待機」のときだけ）。**時間（秒）・難易度**を確認。アタリ当ては**景品の開始位置・正解の位置**、プレゼント争奪は**入っている景品**の名前と**シャッフル後の位置**を確認。見た目を変えるなら **デザイン**で編集・保存（プレゼント争奪は「景品 3 つ」に景品名）、保存したものの名前変更・複製・削除は **テンプレート**で

☐ **6. 準備OK を確認** — 「出力の状態」で使う出力が **準備OK**（緑）。「未接続」なら URL を開き直す。観客向けの文字の言語は **デザイン** → **表示言語**（ヘッダーの日本語 / English とは別）



> 操作画面と「プレビューを表示する」は正解が見えます。会場には出力画面だけを映してください。

本番の操作と、困ったとき

1 ラウンドの流れ


☐ 「**景品を入れる**」 → 演出が終わるまで待つ（状態「準備完了」）

☐ 「**シャッフル**」 → 終わるまで待つ（状態「開封待ち」）

☐ 「**1**」「**2**」「**3**」 で開ける — アタリ当ては ★ が正解の位置（操作画面だけの目印）。プレゼント争奪はボタンの下に**景品名**が出るので、お客様が選んだ番号を開ける（★ は出ない）

☐ 「**リセット**」 で次のラウンドへ

押せないボタンは薄く表示され、理由が進行ボタンの下に出ます。「本番では ○○ が反映中です」と出たら、もう一方のゲームが反映中です。「そのゲームの画面へ」で移るか、このゲームのテンプレートを反映し直します。



一時的に消す・終了する

☐ ヘッダーの 「**出力を消す**」 で会場の表示を隠す（赤い 「**出力を出す**」 で戻す）。演出は止まりません

☐ 終了は表示を消してから **DokoDoko Server** の黒いウィンドウを閉じるか、フォルダの `DokoDoko終了.bat`（英語なら `Stop_DokoDoko.bat`）をダブルクリックして確認で `Y`。ブラウザを閉じるだけでは終了しません（会場のブラウザは自動では閉じないので手動で閉じてください）

困ったときの早見表

状況	まず確認すること
映らない・未接続	出力の URL が開いているか、「出力を消す」になっていないか。OBS のブラウザソースを右クリック →「更新」
タブレットから開けない	PC と同じ Wi-Fi／LAN か。localhost ではなく「操作画面を LAN から開く」の URL を使う。初回はファイアウォール許可
動きが重い（fps低下）	出力設定でその出力の「品質」を「標準」「軽い」へ。プレビューや重いアプリを閉じる
進行ボタンが押せない	状態が「待機」か（反映は待機のみ）。別のゲームが反映中なら「そのゲームの画面へ」
景品名が「景品 1」と出る	反映後に編集したテンプレート。「テンプレートを反映」をもう一度押す
再起動後につながらない	黒いウィンドウのアドレス・ポートを確認し、出力の URL を更新。6 時間以内なら進行は復元される

☐ **起動しない**（ブラウザが開かない）ときは、ライセンスの期限が切れていないかを確認します。黒いウィンドウに出ている案内を読んでください（詳しい操作マニュアル 12.6）

☐ 何回回したかは、左メニューの 「**そのほか → 実績**」 で見られます。CSV で書き出せます

☐ アプリの版や納品先の情報は 「**そのほか → ライセンス**」。問い合わせのときはこの画面を読み上げてください

本番前に 1 ラウンド練習し、結果の文字を確認してください。詳しい設定・復旧・バックアップ・プレゼント争奪の章は、TOP 下部の 「**使い方**」 か左メニューの 「**そのほか → 使い方**」 から開く **詳しい操作マニュアル** へ。HTML も PDF もオフラインで読めます。

OBS は Wizards of OBS LLC の登録商標です。その他の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。DokoDoko は DekoBokoTech の製品で、これらの権利者とは関係ありません。